

E-Mail-Postfächer einrichten

Eine Kurzanleitung für Windows Live Mail

1 Postfächer einrichten

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung zum Einrichten Ihrer neuen Postfächer für Windows Live Mail. Sollten dennoch Fragen auftreten, können Sie uns natürlich jederzeit gerne kontaktieren!

1.1 Windows Live Mail


Voraussetzungen:

Zum Einrichten eines neuen Postfachs müssen Sie im Besitz folgender Informationen sein:

- E-Mail-Adresse
- Name des Posteingangsservers (auch POP3-Server genannt)
- Name des Postausgangsservers (auch SMTP-Server genannt)
- Benutzername (wobei hier gilt: Benutzername = E-Mail-Adresse)
- Passwort

Sobald Sie diese Daten von uns erhalten haben, richten Sie Ihre neuen Postfächer folgendermaßen ein:

1. Starten Sie Windows Live Mail und klicken Sie auf der linken Seite auf den Punkt **E-Mail-Konto hinzufügen**.



- Es öffnet sich das Fenster **E-Mail-Konto hinzufügen**. Hier geben Sie die E-Mail-Adresse, das Kennwort und den Anzeigenamen des Postfachs ein. Außerdem muss ein Häkchen bei **Servereinstellungen für das Konto manuell konfigurieren** gesetzt werden.

E-Mail-Konto hinzufügen

Geben Sie nachfolgend die Informationen für Ihr E-Mail-Konto ein:

E-Mail-Adresse:
Beispiel555@hotmail.com [Richten Sie ein kostenloses E-Mail-Konto ein.](#)

Kennwort:
 Kennwort speichern

Unter welchem Namen möchten Sie E-Mails von diesem Konto versenden?

Anzeigename:
Beispiel: Jens Mander

Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren.

- Nun muss man die Daten für den Posteingangs- und den Postausgangsserver, sowie die Anmelde-ID (in unserem Fall ist diese identisch mit der E-Mail-Adresse) eingeben. Mit einem Klick auf **Weiter** bestätigen Sie Ihre Eingaben.

E-Mail-Konto hinzufügen

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Informationen zum Posteingangsserver

Der Posteingangsserver ist ein -Server.

Posteingangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Anmeldung mit:

Anmelde-ID (falls diese von der E-Mail-Adresse abweicht):

Informationen zum Postausgangsserver

Postausgangsserver: Port:

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

4. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit dieses E-Mail-Konto als Standard-E-Mail-Konto festzulegen (Sie können je nachdem ein Häkchen setzen oder auch nicht). Beenden Sie das Einrichten des Postfachs mit einem Klick auf **Fertig stellen**.

